مبموعت نرماضزاری تاپ سیدی

انگولك كردن رجيستري

ميتوان رجيستري را قلب ويندوز ناميد. با تغيير برخي از كدهاي رجيستري ميتوانيد برخي از خصوصيات ويندوز راكه خوشتان نمي آيد حذف ياتغيير دهيد.

تذكر مهم:

بايد دقيقا مثل همين كليدها را در رجيستري وارد كنيد كوچكترين تغييري ممكن است منجر به دوباره اينستال كردن ويندوز شود.

براي شروع كار ابتدا در قسمت Run اين دستور را وارد كنيد و كليد OK را كليك كنيد:

Regedit

پس از تغییر دستور مورد نظر فقط پنجره Registry Editor را ببندید و کامپیوتر را Restart کنید تا تغییرات اعمال شوند.

حالا هر كدام از دستورات زير راكه دوست داريد ميتوانيد تغيير دهيد.

: Favorites بدون

اگر از در منوی خوشتان نمی آید میتوانید آن را حذف کنید برای این کار به زیر کلید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

رفته و یك مقدار به نام NoFavoritesMenu بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

برداشتن RUN از منوی START :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و يك مقدار باينري به نام NoRun بسازيد و به آن مقدار 01 بدهيد بدين ترتيب حتى كليدهاي نيز كار نخواهند كرد.

بدون جستجو:

اگر دوست ندارید کسی فایلی را در کامپیوتر شما جستجو کند , میتوانید Search را از منوی Start حذف کنید.

برای این کار به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoFind بسازید و به آن مقدار 1 بدهید بدین ترتیب حتى كلید هاي F3 و یك مقدار Windows+F3 نیز كار نخواهند كرد.

بدون جاسوس:

وقتي سندي را باز ميكنيد , ويندوز يك ميانبر براي آن فايل در My Documents در منوي Start قرار ميدهد اين موضوع ميتواند به عنوان يك جاسوس بر ضد شما عمل كند.

براي حذف آن به زير كليد زير برويد:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدار باینري به نام NoRecentDocsHistory بسازید و به آن مقدار 01 بدهید. همچنین براي حذف آن از منوي میتوانید یك مقدار باینري به نام NoRecentDocsMenu بسازید و به آن مقدار 01 را بدهید.

دنف Log Off :

براي حذف آن از منوي Start بايد به زير كليد زير برويد:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و يك مقدار DWORD به نام NoLogOff بسازيد و به آن مقدار 1 بدهيد.

بدون انیمیشن:

زماني كه منويي را باز مينيد, ويندوز اين عمليات را در چند تصوير انجام ميدهد.كه اين موضوع بعضي اوقات خسته كننده ميشود.

برای غیر فعال کردن این موضوع به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowsMetrics]و بـ ه مقدار رشـته اي مقدار صفر را بدهيد حالا به نظر ميرسد ويندوز سريعتر شده.

: Device Manager مخفی کردن

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System] و یك مقدار DWORD بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

- كاغذ ديواري ثابت (Wallpaper):

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop] و یك مقدار DWORD بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

- بدون كليك راست بر روي دسك تاپ:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] و یك مقدار DWORD بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

- بدون كليك راست بر روى نوار وظيفه:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
و یك مقدار DWORD به نام NoSetTaskbar بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

- ويرايش يا حذف آخرين دستورات Run:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU] و هر تغییری را که دوست دارید بدهید.

- بدون کلیك راست بر روی منوی Start:

به ۲ زیر کلید زیر بروید

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]

و نام زیر کلید Shell.old را به Shell.old تغییر دهید.

- برداشتن علامت میان بر از آیکون ها (فلش کوچك در سمت چپ در پایین آیکون):

به ۲ زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile]

و مقدار IsShortcut را حذف كنيد.

- تغییر عنوان مرورگر اینترنت:

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض داراي عنوان Internet Explorer به طور پیش فرض داراي عنوان است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

و یك مقدار رشتهای به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را كه دوست دارید, بدهید. برای مثال در شكل زیر عنوان بیش فرض به Amin-DJ تغییر كرده است.



- بدون دسك تاب:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS_DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] و یك مقدار باینري به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار ۱۵ بدهید.

- دسك تاب غير فعال:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] و یك مقدار DWORD به نام NoActiveDesktop بسازید و براي فعال کردن آن مقدار صفر و براي غیر فعال کردن آن مقدار یك بدهید.

پیغامي قبل از ورود به ویندوز:

اگر میخواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند , پیغام هشدار , راهنمایي , خوش آمدگویي و ... را بدهد , به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon] و دو مقدار رشته اي به نامهاي LegalNoticeText و LegalNoticeCaption بسازيد به LegalNoticeCaption متنى که دوست داريد نمايش داده

شود را بنویسید.

تغيير نام مالك ويندوز:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon] مام حالا به مقدار RegisteredOrganization , نام خودتان و به مقدار شرکتتان را اختصاص دهید.

برداشتن سطل آشقال از روي دسكتاپ:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace] مراجعه کنید و زیر کلید سطل آشخال را که داراي شناسه زیر است پاك کنید (Delete). [645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E]

جلوگیری از تغییر کلمه عبور:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System] يك مقدار عددي (DWORD) به نام NoSecCPL بسازيد و به آن مقدار 1 دهيد.

حذف منوي فايل از نوار منوي Windows Explorer :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\Explorer] و یك متغییر باینری به نام NoFileMenu بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

پایان

برگرفته از سایت برنامه نویس

www.PishgamSoft.com