

## جست و جوی اختصاصی در یک سایت

ممکن است تا به حال برایتان پیش آمده باشد که برای کسب اطلاعات مورد نظر خود وارد سایتی شده باشید، اما آن سایت فاقد موتور جست و جو بوده و نتوانید به اطلاعات دلخواه دست یابید. اغلب موتورهای جست و جو دارای ویژگی جالبی هستند که به شما امکان می دهند جست و جوی خود را به یک وب سایت محدود سازید. بدین منظور فقط کافی است به موتور جست و جوی دلخواه خود مراجعه کرده و عبارت جست و جو را به همراه نام سایت مورد نظر وارد کنید. به عنوان مثال فرض کنید در جست و جوی اطلاعاتی در خصوص ضمیمه نامه های الکترونیکی در برنامه Outlook Express هستید و قصد دارید اطلاعات مورد نظر خود را از سایت Webeiran.com به دست آورید. بدین منظور وارد یک موتور جست و جو (مانند Google، AltaVista، MSN، AskJeeves، AllTheWeb یا هر موتور جست و جوی دیگر) شوید و عبارت زیر را تایپ کنید:


outlook express attachments site:www.webeiran.com

با انجام این کار، موتور جست و جو اطلاعات مورد نظر را سایت دلخواه شما خواهد یافت.

## امکان کپی از فایل های PDF

بسیاری از افراد برای اطمینان از عدم تغییر یک متن یا مقاله، آن را به قالب PDF تبدیل کرده و در اختیار سایر کاربران قرار می دهند. از سویی دیگر برنامه Acrobat Reader محصول شرکت Adobe نیز به صورت پیش فرض به جای مکان نما از یک ابزار به شکل دست برای حرکت دادن صفحه استفاده می کند.

اگر قصد دارید بخشی از یک مقاله PDF را کپی کنید، ولی امکان کپی متن وجود ندارد؛ جای نگرانی نیست. بدین منظور به نوار ابزار برنامه Acrobat Reader مراجعه کرده و از منوی کشویی T در سمت راست آیکون دست، گزینه Select Text را انتخاب کنید.



حال می توانید متن مورد نظر را هایلایت کنید. علاوه بر آن می توانید مجدداً با انتخاب منوی کشویی T، گزینه Select Image را انتخاب کرده و تصاویر موجود در مقاله را نیز کپی کنید. اگر برنامه Acrobat Reader فاقد این ویژگی است، می توانید جدیدترین نسخه آن را به صورت رایگان از آدرس زیر دریافت کنید:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

## تغییر آیکون نوع فایل

ممکن است از آیکون مربوط به نوع خاصی از فایل ها، فرضاً .jpg، .doc یا MP3 خسته شده باشید و بخواهید که شکل آنها را عوض کنید. جالب است بدانید که می توانید برای آیکون هر نوع فایل، یک تصویر خاص مطابق سلیقه خود قرار دهید.

برای انجام این کار پیشنهاد می شود ابتدا به سایت [www.iconarchive.com](http://www.iconarchive.com) مراجعه کرده و به صورت رایگان آیکون های جذاب این سایت را دریافت و در پوشه ای ذخیره کنید. حال پنجره My Computer را باز کرده و در نوار منو، گزینه View (در ویندوز ۹۸ و Me) یا Tools (در ویندوز ۲۰۰۰ و XP) را انتخاب و سپس روی Folder Options کلیک کنید.

در کادر محاوره ای ظاهر شده، روی زبانه File Types کلیک کنید. با انجام این کار فهرستی از انواع فایل های موجود ظاهر خواهد شد. (در ویندوز XP آیکون هر یک از آنها نیز نمایش داده می شود.) نوع فایل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس روی دکمه Edit (در ویندوز ۹۸ و Me) یا Advanced (در ویندوز ۲۰۰۰ و XP) کلیک کنید.



حال روی دکمه Change Icon کلیک کرده و پس از ظاهر شدن کادر محاوره‌ای مربوطه، روی دکمه Browse کلیک کنید. یکی از تصاویر دریافتی را انتخاب کرده و پس از آن روی دکمه OK کلیک کنید. با انجام این کار، فایل‌های مورد نظر همچنان با همان برنامه مربوط به خود باز خواهند شد، اما شکل ظاهری آنها تغییر یافته است.

### تغییر پس‌زمینه نوار ابزار در Explorer Internet

با استفاده از روش تشریح شده در اینترفند می‌توانید پس‌زمینه نوار ابزار Internet Explorer خود را سفارشی کنید. برای این منظور به منوی Start رفته و گزینه Run را انتخاب کنید. حالت عبارت regedit را در کادر مربوطه تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید تا ویرایشگر رجیستری ظاهر شود.

### در پنجره سمت چپ به کلید

HKEY\_CLASSES\_ROOT \parInternet Explorer

مراجعه کرده و یک مقدار رشته‌ای (String Value) با عنوان BackBitmap در آن (در پنجره سمت راست) ایجاد کنید. سپس روی این مقدار کلیک راست کرده و گزینه Modify را انتخاب کنید. سپس نام و آدرس تصویر مورد نظر خود (با قالب bmp) را که مایلید در پس‌زمینه نوار ابزار نمایش یابد، وارد کرده و ویرایشگر رجیستری را ببندید. با انجام این کار تصویر مورد نظر در جهات افقی و عمودی تکرار می‌شود تا کل نوار ابزار را بپوشاند.

### محافظت از اشیای ترسیم شده در Word

اگر مایلید تصاویری که در یک سند Word قرار می‌دهید، قابل تغییر یا جابه‌جایی نباشند، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- در نوار منو گزینه Tools و سپس Protect Document را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر محاوره‌ای ظاهر شده، گزینه Forms را انتخاب کنید.
- ۳- کلمه عبور مورد نظر خود را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

با انجام این کار تصاویر موجود در سند شما در جای خود ثابت شده و قابل تغییر نیستند.

### **ایجاد آیکن Show Desktop**

اگر نوار وظیفه ویندوز XP شما فاقد آیکن Show Desktop است، نگران نباشید. در این ترفند، نحوه ایجاد آن آموزش داده می‌شود.

ابتدا برنامه Notepad را باز کرده و عبارات زیر را در آن تایپ کنید:

```
[Shell]
Command=۲
IconFile=explorer.exe,۳
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
```

سپس این فایل را با نام Show Desktop.scf در آدرس زیر ذخیره کنید:

Settings\username\Application Data\Microsoft Internet Explorer\Quick C:\Documents and Launch

(دقت داشته باشید که به جای عبارت username باید نام کاربری خود را قرار دهید)  
بدین ترتیب آیکن Show Desktop مجدداً در کنار دکمه Start ظاهر خواهد شد.